

MET52 – vandet ud mod tripspupper

Risikornene skylles og opløsningen vandes ud i de øverste 1-2 cm af vækstmediet.

Dosis

10 kg Met52 til 1.000 kvm.



Brugsanvisning til vanding fra Sprøjtetank – til 100 kvm.

1. Lad 1 kg riskorn stå i blød i 5 liter koldt vand i ½-1 time.
2. Rør kraftigt rundt med en stor børste indtil det grønne støv (sporerne) er rensset af og riskornene hvide.
3. Hæld opløsningen i tanken gennem en si/acrylnet.
4. Skyl risene et par gange til med 5 liter vand og hæld i tanken.
5. Fyld tanken op med rent vand så der er 2-300 liter opløsning.
6. Opløsningen vandes ud på 100 kvm. Vand gerne ud på vækstmediet inden der stikkes, så hele jordoverfladen bliver dækket, samt efter oppotning.

(Dosatron egner sig ikke til udbringning, da der skal forholdsvis meget vand til at skylle risene ordentligt rene og en dosatron som regel kun kan suge 1-2%).

NB! Undgå brug af kemiske svampemidler, som ikke kan forenes med Met52.

(se listen nedenfor).

- Hvis der skal tilvandes med midler på listen, bør det foregå *før* der tilvandes med Met52.

- Hvis der *skal* tilvandes med ikke-forenelige svampemidler bør der efterfølgende gå minimum 7 dage før Met52 tilvandes.


Svampemidler der kan anvendes sammen med Met52:

Middel

Acrobat
Aliette
Amistar
Bavistin/Derosal
Benlate
Captan
Daconil
Kaliumfosfit
Micodux
Nimrod
Previcur
Rovral
Switch
Topsin

Aktivstof

Dimethomorph
Fosetyl-AI
Azoxystrobin
Carbendazim
Benomyl
Captan
Chlorotalonil
Kaliumfosfit
Kaliumfosfit
Bupirimate
Propamocarb
Iprodione
Fludiox
Thiophanate-methyl



Læs mere på mere om Met52 på

<http://www.bioplant.dk/produkter/mikrobiologi/met52.aspx>